

お客様各位

プラスワン・マーケティング株式会社

2016年9月23日

Priori2 3G

ソフトウェアアップデートのご案内

日頃は FREETEL 製品をご愛用頂きまして、誠にありがとうございます。

この度、お客様により快適に Prior2 3G をご利用頂くために、ソフトウェアのアップデートを実施いたします。

1. 対象のお客様

ビルド番号「freetel_FT142A_20150908」のお客様

2. 変更点

・緊急通報が「緊急通報ガイダンス」経由ではなく、ダイレクトにつながるようになりました。


3. 注意事項

ソフトウェアアップデートの前に、必ず以下の内容をご確認ください。


- ・万が一に備え、大切なデータはパソコンや microSD カードにバックアップしてください。
- ・アップデートにはおよそ 30 分かかります。アップデート中は発信、着信ができません。
- ・アップデートの前に 20MB 程度の空き容量があることをご確認ください。
- ・Wi-Fi 環境でのアップデートを推奨します。
- ・バッテリーの残量が 30%以上必要となります。

4. アップデート手順

1. アプリボタンをタップします。



2. 「設定」をタップします。




3. 「端末情報」をタップします。




4. 「ワイヤレスアップデート」をタップします。




5. 「最新バージョンがあるか確認します」をタップします。




6. 「ダウンロード」をタップします。



7. ダウンロードが完了したら「今すぐ更新する」をタップします。



8. バッテリー残量が 30%以上の場合、「OK」をタップします。



9. 自動でアップデートのインストールが開始し、再起動されます。



10. 再起動後、下記の画面が表示されます。「OK」をタップします。




自動的に更新通知が表示される場合があります。

その場合は通知をタップしてダウンロードボタンを押すことで、上記と同様の手順で更新を行うことができます。

1. 通知が表示されますので、「ダウンロード」をタップします。




2. 「ダウンロード」をタップします



5. バージョン確認手順

1. 設定を開きます。



2. 「端末情報」をタップします。



3. アップデート後のビルド番号は「freetel_FT152A_20160909」となります。



6. APN の再設定について

アップデート後、APN の設定が必要になった場合にこちらをご参照ください。

ホームページ https://www.freetel.jp/sim/apn_Setting/

YouTube https://www.youtube.com/watch?v=G_A02TajFzc

【お問い合わせ先】

FREETEL カスタマーサポート 0120-530-518 (9:00 - 18:00)

携帯電話・PHS からは 03-6833-8819